

Zielstellung:

Ziel der Station ist das Erlangen der Fertigkeiten zum Anlegen eines Pfortenverbandes beim Hund.

Anlegen eines Pfotenverbandes beim Hund

Vorbereitung des Verbandsmaterials



1. Material: Klebeband, selbstklebende Fixierbinde, Mullbinde, Polsterwatte, Krepppapier



2. Ein Stück der Polsterwatte um die Hand wickeln, damit ein „Donut“ aus Watte entsteht.



3. Fertiger „Donut“. Er dient später zum Abpolstern des Olekranons



4. Aus der Polsterwatte 5 Streifen herausreißen. Sie dienen später zum Polstern des Zwischenzehenbereiches.



5. Übersicht über alle Materialien

Anlegen eines Pfotenverbandes beim Hund

Anlegen des Verbandes

Achten Sie beim Anlegen auf eine ausreichende Polsterung und einen straffen, nicht abschnürenden Sitz.



1. Polsterung des Zwischenzehenbereiches mit den vorbereiteten Wattestreifen.




2. Daumenkrallen und wenn vorhanden auch Wolfskralle mit polstern!



3. Abdecken der Pfote mit Polstermaterial.



4. Umschlagen des Polsters unter der Pfote.



5. Anwickeln der Verbandswatte von **distal nach proximal**...



...und von **außen nach innen**.

Station: 12

Gliedmaßenverband beim Hund



6. Wickeln der Watte bis distal des Olekranons.



7. Das Olekranon mit dem vorbereiteten „Donut“ aus Watte polstern. Dabei darauf achten, dass das Polstermaterial am Bein die gleiche Höhe hat, wie das Polster des Olekranons.



8. Die Polsterwatte bis proximal des Ellenbogens wickeln.



9. Als 2. Lage die Mullbinde als Abdeckmaterial anbringen. Auch hier von außen nach innen und von distal nach proximal wickeln und nicht über die Watte hinaus wickeln.



12. Die letzte Lage besteht aus elastischen, selbstklebenden Binden. Diese wieder von distal nach proximal und von außen nach innen anbringen.



13. Am oberen Rand lassen Sie die Polsterwatte etwas heraushängen, um ein Einschnüren zu verhindern.

Station: 12

Gliedmaßenverband beim Hund



14. Zum Schluss decken Sie die Pfote noch mit Klebeband ab, um ein Aufscheuern des Verbandes beim Laufen zu verhindern.



15. Die Klebestreifen können sich dabei sternförmig überlappen.

16. Überprüfen Sie den Sitz des Verbandes. Achten Sie dabei auf einen straffen aber nicht abschnürenden Sitz.